

## CONFIGURACION EN WINDOWS 7 DE LAS CAJAS ICY BOX CON CONEXION DE RED (RJ45)

### MP305A-B – MP3010HW – MP309HW-B

#### Configuracion para el Windows 7 Home Premium

Entrar en el registro de Windows poniendo en Inicio/Ejecutar: regedit

Cambiar los siguientes valores:

1. HKEYLocal\_Machine\System\CurrentControlSet\Control\Lsa  
Entrada everyoneincludesanonymus (cambiar "value" de 0 a 1)  
Entrada NoLMHash change (cambiar "value" de 1 a 0)
2. HKEYLocal\_Machine\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters  
Entrada restrictnullsessaccess (cambiar "value" de 1 a 0)

En la configuracion de la red (Network settings) en la configuracion avanzada (Advanced Sharing Settings) cambiar los siguientes valores

1. Seleccionar/activar el network discovery
2. Seleccionar/activar el compartir ficheros e impresoras (Enable File and Printer Sharing)
3. Deseleccionar/desactivar el "password protected sharing"

(IB MP305A-B – reiniciar el PC y en la caja Icy Box, bajo Network / Shortcuts / crear una conexion a la IP del PC sin nombre de usuario ni contraseña)

Reiniciar

#### Configuracion para el Win7 Ultimate / Professional

Entrar en el registro de Windows poniendo en Inicio/Ejecutar: regedit

3. HKEYLocal\_Machine\System\CurrentControlSet\Control\Lsa  
Entrada everyoneincludesanonymus (cambiar "value" de 0 a 1)  
Entrada NoLMHash change (cambiar "value" de 1 a 0)
4. HKEYLocal\_Machine\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters  
Entrada restrictnullsessaccess (cambiar "value" de 0 a 1)

En la configuracion de la red (Network settings) en la configuracion avanzada (Advanced Sharing Settings) cambiar los siguientes valores

1. Seleccionar/activar el network discovery
2. Seleccionar/activar el compartir ficheros e impresoras (Enable File and Printer Sharing)
3. Deseleccionar/desactivar el "password protected sharing"

En el panel de control:

Herramientas Administrativas - Local Security Policy – Opciones de seguridad

1. Desactivar "restrict network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares"
2. Activar "Network access: The use of" Everyone "permissions to allow anonymous users"

(IB MP305A-B – reiniciar el PC y en la caja Icy Box, bajo Network / Shortcuts / crear una conexion a la IP del PC sin nombre de usuario ni contraseña)

Reiniciar